

Практическое задание по моделированию. 10 класс

Моделирование жакета-блузы.

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающего жакета-блузы и основы втачного рукава в бланке ответов на листе «Контроль практического задания» (стр. 1). *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы прилегающего жакета-блузы и основы втачного рукава (бланк ответов стр.2). Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.
4. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* в бланке ответов на листе «Результат моделирования» (стр.3) *в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.*
5. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

Эскиз	Описание модели
	<p><u>Жакет-блуза</u> из плательной гладкокрашеной ткани; полуприлегающего силуэта; с притачным поясом фигурной формы по низу спинки и полочек (до талиевых вытачек). Пояс цельный, без боковых швов</p> <p><u>Перед</u> – состоит из двух полочек, с центральной застежкой на 9 петель и пуговиц; с закругленными бортами по линии низа.</p> <p><u>Полочки</u> – с талиевыми вытачками, доходящими до линии низа; с накладными карманами на подкладке, входящим боковыми сторонами в вытачки и боковые швы, а нижней стороной (со сборкой) в шов притачивания пояса. Подкладка кармана без сборки по нижнему краю.</p> <p><u>Спинка</u> – со средним швом; с талиевыми вытачками; с плечевыми вытачками, выходящими из плечевых швов.</p> <p><u>Рукава</u> – втачные, $\frac{3}{4}$ длины, с удлиненной проймой, с горизонтальным подрезом на уровне середины высоты оката, со сборкой по линии подреза. От подреза до центра оката – шов.</p> <p><u>Воротник</u> – плосколежащий большой (до конца плечевых швов) объемной формы – со средним швом и густой сборкой по всему отлету верхнего воротника. Нижний воротник без сборки.</p> <p>Горловина полочек, борта и часть низа полочек (до вытачек) обработаны подбортами.</p> <p>Низ рукавов и горловина спинки обработаны обтачками.</p> <p>Верх кармана обтачан подкладкой кармана.</p> <p>Верхний воротник, карманы и рукава построить методом разведения.</p>